


# ACCÉDER AU FTP DU SLIS À DISTANCE


- Lancez **Firefox**, votre navigateur préféré.
- **Accédez au SLIS** de votre établissement.

Ensuite il y a 2 opérations à réaliser, la première consiste à choisir l'utilisateur (nom d'utilisateur et mot de passe) autorisé à accéder au FTP, appelé **webmaster** dans le SLIS.

- Dans l'interface du SLIS, choisissez **Fonctions avancées** puis **Serveur web local** et **Nomination du webmaster**. Vous obtenez alors une page qui vous demande de sélectionner un utilisateur. Tapez un nom ou le nom d'utilisateur puis sur **OK**.



- Ensuite, **choisissez** dans la liste qui vous est proposée **l'utilisateur** de votre choix. Il est possible de créer un utilisateur **webmaster** qui permettra d'éviter de divulguer le mot de passe d'un utilisateur « réel ».



- Une fois choisi, l'utilisateur désigné sera **autorisé à accéder au FTP du SLIS**.



## N'oubliez pas de valider ces modifications !


Nous voici à la deuxième opération : permettre l'accès au FTP du SLIS depuis l'extérieur.

- Dans l'interface du SLIS, choisissez **Fonctions avancées** puis **Sécurité et gestion d'accès** et **Sécurité (filtrage IP)**. Dans la page qui s'affiche, sélectionnez **<--Extérieur vers intérieur (pare-feu)**.

Vous obtenez alors une page contenant les **filtres Internet vers Intranet (pare-feu)**. Ces filtres correspondent en fait à des autorisations particulières d'accès au réseau intranet, depuis l'internet. Le pare-feu du SLIS interdit toute connexion provenant d'internet, sauf les règles définies dans cette page.





- Un assistant vous aide à créer simplement une règle. Il faut choisir dans la liste de gauche **AUTORISER L'ACCES A** et dans la liste déroulante de droite, **FTP (File Transfert Protocol)**.




Voyons maintenant comment configurer votre client FTP.

- Lancez **FileZilla**, votre client FTP libre, gratuit en français (à télécharger à <http://filezilla.sourceforge.net>)
- Cliquez sur le menu **Fichier** puis **Gestionnaire de sites**. Dans la fenêtre qui s'affiche, choisissez **Nouveau site** et donnez un nom, par exemple « FTP SLIS Collège Daguerre ».



- Complétez la zone de texte **Hôte** par l'adresse de votre SLIS (sans http://, ni ftp://), par exemple **clg-daguerre-cormeilles.ac-versailles.fr**.
- Choisissez le **Type d'authentification** de type **Normal**.
- Entrez le **nom d'utilisateur** et le **mot de passe** correspondants à l'utilisateur désigné comme webmaster du SLIS.
- Il ne reste plus qu'à cliquer sur **Connexion**.
- Vous obtenez maintenant la fenêtre ci-dessous. **A vous de travailler !**



Messages d'information du serveur FTP du SLIS

Contenu de votre ordinateur

Contenu du FTP du SLIS

Etat des fichiers en cours d'envoi ou de réception